## ISTRUZIONI PER VOLTSERVER in caso di installazione di nuova versione di TWS

😂 C:\Programmi\VOLT\VTSettings					I_DX			
File Modifica Visualizza Preferiti Strumenti ?					<b></b>			
😋 Indietro 👻 - 🏂 🔎 Cerca 😥 Cartelle 🔢	•							
Indirizzo 🛅 C:\Programmi\VOLT\VTSettings								
Cartelle	× Nome		Dimensione	Тіро	Data ultima modi 🤜			
E 🖨 VOLT	📊 🎒 VTSvrSettings.ini 🤫		1 KB	Impostazioni di conf	02/11/2010 20.47			
E C VIDownload	🚽 📴 dbxconnections.ini 🔪 🐂		1 KB	Impostazioni di conf	08/06/2010 23.07			
	VTBlockTrades.ini		1 KB	Impostazioni di conf	21/03/2010 22.09			
	VTCliProfiles.ini		6 KB	Impostazioni di conf	12/02/2010 9.30			
	VTBlockTrades1.ini	donnio click sul	1 KB	Impostazioni di conf	01/04/2009 5.56			
	VTSvrSettings test.ini		1 KB	Impostazioni di conf	11/05/2008 21.42			
	VTSvrSettings old.ini	file	1 KB	Impostazioni di conf	11/05/2008 21.36			
Control Virial States		VTSvrSettings.ini						
C VTSounds								
C VIIrace								

Andare su Esplora risorse

Quindi c:/programmi / volt, VT settings

Quindi fare doppio click sul file indicato

## 📕 ¥TSvrSettings.ini - Blocco note

File Modifica Formato Visualizza ?

[DB\_MySQL] . IPHost=127.0.0.1 NomeDB=VTDB ГІВ] ĪP=127.0.0.1 PortaSocket=7496 LinkIB=-cp jts.jar;pluginsupport.jar;hsqldb.jar;jcommon-1.0.12.jar;jfreechart-1.0.9.jar;jhall.jar;other.jar;riskfeed.j ar;rss.jar -Dsun.java2d.noddraw=true -Xmx512M jclient/LoginFrame C:\Jts PathJava=C:\WINDOWS\system32\javaw.exe UserNameIB=' PasswordIB=\_\_\_\_ TabIB=5 [APP] Lingua=ITA LogõutVT=0.250009363425926 SvrDataFeed=1 [VT] IP=127.0.0.1 PortaSocket=10010

Si apre il file : tenerlo aperto sul desktop, ci servirà dopo

## I \_ D X



## Sul desktop cerca l'icona con la quale si lancia la piattaforma TWS



Clicca sopra con il tasto DESTRO e scegli poi PROPRIETà in fondo

Proprietà - Trader Workstation 4.0				
Generale Collegamento Compatibilità				
Trader Workstation 4.0				
Tipo:	Applicazione			
Percorso:	system32			
Destinazione:	oddraw=true -Xmx512M jclient/LoginFrame C:\Jts			
Da:	C:\Jts			
Tasti di scelta rapida:	Nessuno			
Esegui:	Finestra normale			
Commento:	Trader Workstation			
Trova destinazione Cambia icona Avanzate				
	OK Annulla Applica			

Si apre questa finestra, con evidenziato in blu il campo DESTINAZIONE : su questo dobbiamo lavorare...

Proprietà - Trader Workstation 4.0				
Generale Collegamento Compatibilità				
Trader Workstation 4.0				
Tipo: Applicazione				
Percorso: system32				
Destinazione: C:\WINDOWS\system32\javaw.exe -cp jts.jar;hs				
Da: C:Wts				
Tasti di scelta rapida:				
Esegui: Finestra normale				
Commento: Trader Workstation				
Trova destinazione Cambia icona Avanzate				
OK Annulla Applica				

Posizionati dove inizia con "-cp…" : evidenzia con il mouse tutte le lettere successive fino alla fine.

Una volta evidenziate tutte, premi Ctrl C, oppure tasto destro "copia"

📕 ¥TSvrSettings.ini - Blocco note 📃 📃 💻	
File Modifica Formato Visualizza ?	
<pre>[DB_MySQL] IPHost=127.0.0.1 NomeDB=VTDB [IB] IP=127.0.0.1 PortaSocket=7496 LinkIB= cp jts.jar;pluginsupport.jar;hsqldb.jar;jcommon=1.0.12.jar;jfreechart=1.0.9.jar;jhall.jar;other.jar;riskfeec ar;rss.jar = Dsun.java2d.noddraw=true = ~xmx512M jclient/LoginFrame C:\Jts PathJava=C:\WINDOWS\system32\javaw.exe UserNameIB= PatSwordIB= TabIB=5 [APP] Lingua=ITA LogOutVT=0.250009363425926 SvrDataFeed=1 [VT] IP=127.0.0.1 PortaSocket=10010</pre>	

Evidenzia la parte subito dopo LinkIB=

Quindi fai "incolla" o Ctrl V : avremo copiato qui il path che fa aprire la finestra di login di TWS

💐 Login		_
User name		)
Password		
Color Palette	classic 🔹	
Settings directory	C:\Uts	Browse
	<ul> <li>✓ Use/store settings on server </li> <li>☑ Use SSL </li> </ul>	
Show all fields	Login Cancel	*

Lanciando VOIT server, verrà ora aperta subito la finestra di login di TWS.

VolTServer inizierà a compilare i campi in base a quanto si trova scritto nel file di setting indicato a pag. 2 nei campi Username e Password.

Può succedere che, spostandosi in automatico da un campo all'altro, VolTserver non si fermi esattamente sul campo LOGIN ma magari vada su CANCEL o su USE SSL, o su BROWSE : in tal caso bisogna intervenire dicendogli quanti campi deve saltare. Nel File VTSvrSettings c'è un campo che si occupa di questo : TabIB. Se il server va su CANCEL o più avanti, bisogna ridurlo. Se invece si ferma su USE SSL o prima bisogna aumentare il numero.

Fai qualche prova :

- 1. modifichi il campo,
- 2. Salvi il file
- 3. Chiudi il volt server e lo rilanci, e controlla se compila e invia correttamente

In genere con 2-4 tentativi si trova il numero giusto.

La procedura è completata. Chiudi pure il file VtSvrSettings.ini.

